

aglasem.com

कक्षा ११ भूगोल नोट्स

वायुमण्डलीय परिसंचरण तथा
मौसमी प्रणालियाँ

Key Notes and Important Questions with Answers



अध्याय-10

वायुमण्डलीय परिसंचरण तथा मौसमी प्रणालियाँ (Atmospheric Circulation and Seasonal Systems)

- वायुमण्डल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को **वायुमण्डलीय भार** कहते हैं।
- वायुमण्डलीय भार या दाब को **मिलीबार** तथा **हैक्टोपास्कल** में मापा जाता है।
- महासागरीय सतह पर औसत वायुदाब **1013.25** मिलीबार होता है।
- मानचित्र पर वायुदाब को **समदाब** अथवा **समभार रेखाओं** द्वारा दर्शाया जाता है।
- समदाब रेखा वह काल्पनिक रेखा है। जो समुद्रतल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलती है।
- दो समदाब रेखाओं के दो बिन्दुओं के बीच वायु दाब में परिवर्तन को **दाब प्रवणता** कहते हैं।
- वायुदाब में परिवर्तन से वायु **गतिशील** हो जाती है।
- पृथ्वी के धरातल के लगभग संमातर बहने वाली वायु को **पवन** कहते हैं।
- पवनों की दिशा और वेग को **वायु दाब प्रवणता, कोरिऑलिस बल, अभिकेन्द्रीय त्वरण और घर्षण बल** प्रभावित करते हैं।
- पवनें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। **प्रचलित या भूमण्डलीय पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें**।
- ऊपरी क्षोभमण्डल में पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति से निरंतर चलने वाले संकरे वायु प्रवाह को **जेट स्ट्रीम** कहते हैं। इनकी गति 300–600 किमी. प्रति घंटा, स्थिति 30° से 35° अक्षांशों के बीच 5 से 12 किमी की ऊँचाई पर स्थित होती है।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. वायुमण्डलीय दाब किसे कहते हैं ?

उत्तर : समुद्रतल से वायुमण्डल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमण्डलीय दाब कहते हैं।

प्रश्न 2. वायु दाब किस यन्त्र से मापा जाता है और इसके मापन के लिये किस इकाई का प्रयोग होता है ?

उत्तर : पारद वायुदाबमापी या निर्द्रव बैरोमीटर। इकाई—मिलीबार या हैक्टोपास्कल है।

- प्रश्न 3.** वायुदाब की ह्रास (कमी आना) दर क्या है ?
 उत्तर : वायु दाब वायुमंडल के निचले हिस्से में अधिक तथा ऊँचाई बढ़ने के साथ तेजी से घटता है यह ह्रास दर प्रति 10 मीटर की ऊँचाई पर 1 मिलीबार होता है ।
- प्रश्न 4.** सम दाब रेखाओं **Isobar** को परिभाषित करें ।
 उत्तर : समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखाओं को समदाब रेखाएँ कहते हैं । ये समान अंतराल पर खींची जाती हैं ।
- प्रश्न 5.** सम दाब रेखाओं का पास या दूर होना क्या प्रकट करता है ?
 उत्तर : सम दाब रेखायें यदि पास-पास हैं तो दाब प्रवणता अधिक और दूर हैं तो दाब प्रवणता कम होती है ।
- प्रश्न 6.** दाब प्रवणता से क्या तात्पर्य है ?
 उत्तर : एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाब में अन्तर को दाब प्रवणता कहते हैं ।
- प्रश्न 7.** स्थानीय पवनें किसे कहते हैं ?
 उत्तर : तापमान की भिन्नता एवं मौसम सम्बन्धी अन्य कारकों के कारण किसी स्थान विशेष में पवनों का संचलन होता है जिन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं ।
- प्रश्न 8.** उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी आस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी प्रशान्त महासागर में किस नाम से जाना जाता है ?
 उत्तर : उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को प. आस्ट्रेलिया में विली विलीज एवं पश्चिमी प्रशान्त महासागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है ।
- प्रश्न 9.** टारनैडो क्या है ?
 उत्तर : मध्य अक्षांशों में स्थानीय तूफान तंडित झंझा के साथ भयानक रूप ले लेते हैं । इसके केन्द्र में अत्यन्त कम वायु दाब होता है और वायु ऊपर से नीचे आक्रामक रूप से हाथी की सूँड़ की तरह आती है इस परिघटना को टारनैडो कहते हैं ।
- प्रश्न 10.** अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिशरण क्षेत्र (ITC Z' Inter Tropical Convergence Zone) प्रायः कहाँ होता है ?
 उत्तर : विषुवत वृत्त के निकट ।
- प्रश्न 11.** वायु राशि से क्या अभिप्राय है ?
 उत्तर : जब वायु किसी विस्तृत क्षेत्र पर पर्याप्त लम्बे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों (तापमान तथा आर्द्रता संबंधी) को धारण कर लेती है । तापमान तथा विशिष्ट गुणों वाली यह वायु, वायु राशि कहलाती है । ये सैंकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं तथा इनमें कई परतें होती हैं ।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. कोरिऑलिस (Coriolis Force) प्रभाव किस प्रकार पवनों की दिशा को प्रभावित करता है ? संक्षेप में वर्णन कीजिए ?

उत्तर : पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर-पार उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर ही नहीं चलतीं। वे पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित भी हो जाती हैं। पवनों के इस विक्षेपण को ही **कोरिऑलिस बल** या प्रभाव कहते हैं।

- इस बल के प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्द्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं।
- **कोरिऑलिस बल** का प्रभाव विषुवत वृत्त पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
- इस विक्षेप को **फेरेल** नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे **फेरेल का नियम (Ferrel's Law)** कहते हैं।

प्रश्न 2. पवनों के प्रकारों का वर्णन कीजिए ?

उत्तर : पवनें तीन प्रकार की होती हैं :-

- (1) **भूमण्डलीय पवनें (Planetary Winds) :-** पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को भूमण्डलीय पवनें कहते हैं। ये पवनें एक उच्चवायु दाब कटिबन्ध से दूसरे निम्न वायुदाब कटिबन्ध की ओर नियमित रूप में चलती रहती हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार, की होती हैं- **सन्मार्गी** या **व्यापारिक पवनें**, **पछुआ पवनें** तथा **ध्रुवीय पवनें**।



वायु का सरलतम सामान्य परिसंचरण


- (2) **सामयिक पवन (Seasonal Winds) :-** ये वे पवनें हैं जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। **मानसूनी पवनें** इसका अच्छा उदाहरण हैं।
- (3) **स्थानीय पवनें (Local Winds) :-** ये पवनें भूतल के गर्म व ठण्डा होने की भिन्नता से पैदा होती हैं। ये स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। **स्थल समीर व समुद्र समीर, लू, फोन, चिनूक, मिस्ट्रल** आदि ऐसी ही स्थानीय पवनें हैं।

प्रश्न 3. मानसूनी पवनें किसे कहते हैं। इसकी तीन विशेषताएं बताइए ?

उत्तर : मानसूनी शब्द अरबी भाषा के 'मौसिम' शब्द से बना है। जिसका अर्थ ऋतु है। अतः मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के छह माह में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के छह माह में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इन पवनों को दो वर्गों, **ग्रीष्मकालीन मानसून** तथा **शीतकालीन मानसून** में बाँटा जाता है। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में चलती हैं।

प्रश्न 4. स्थल-समीर व समुद्र-समीर में अन्तर स्पष्ट कीजिए ?


उत्तर : **स्थल समीर :-** ये पवनें रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। क्योंकि रात के समय स्थल शीघ्र ठण्डा होता है तथा समुद्र देर से ठण्डा होता है जिसके कारण समुद्र पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है।



समुद्र-समीर (Sea Breeze) :- ये पवनें दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। क्योंकि -

दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। जिससे स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है।


— ये पवनें आर्द्र होती हैं।



जल और स्थल का असमान रूप में गरम होना

प्रश्न 5. पर्वत समीर व घाटी समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए ?

उत्तर: घाटी समीर :- दिन के समय शांत स्वच्छ मौसम में वनस्पतिविहीन, सूर्यभिमुख, ढाल तेजी से गर्म हो जाते हैं और इनके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए घाटी से वायु ऊपर की ओर चल पड़ती है।



घाटी समीर (घाटी से पर्वत की ओर) पर्वत समीर (पर्वत से घाटी की ओर)


- दिन में दो बजे इनकी गति बहुत तेज होती है।
- कभी कभी इन पवनों के कारण बादल बन जाते हैं, और पर्वतीय ढालों पर वर्षा होने लगती है।

- **पर्वत समीर :-** रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी और भारी होकर घाटी में नीचे उतरने लगती है।
- इससे घाटी का तापमान सूर्योदय के कुछ पहले तक काफी कम हो जाता है। जिससे तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है।
- सूर्योदय से कुछ पहले इनकी गति बहुत तेजी होती है। ये समीर शुष्क होती हैं।


प्रश्न 6. चक्रवात एवं प्रति चक्रवात में अन्तर बताइये।

उत्तर :- चक्रवात :- जब किसी क्षेत्र में निम्न वायु दाब स्थापित हो जाता है और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है तो पवनें निम्न दाब की ओर आकर्षित होती हैं एवं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुईयों के विपरीत तथा द. गोलार्ध में घड़ी की सुईयों के अनुरूप घूम कर चलती हैं।

प्रतिचक्रवात :- इस प्रणाली के केन्द्र में उच्च वायुदाब होता है। अतः केन्द्र से पवनें चारों ओर निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। इसमें पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुईयों के अनुरूप एवं द. गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में चलती हैं।



चक्रवात (उ.गोलार्ध)



प्रति चक्रवात (उत्तरी गोलार्ध)

प्रश्न 7. वाताग्र किसे कहते हैं ? ये कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर : जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं।


ये चार प्रकार के होते हैं -

- | | |
|-----------------|----------------------|
| (1) शीत वाताग्र | (2) उष्ण वाताग्र |
| (3) अचर वाताग्र | (4) अधिविष्ट वाताग्र |

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. वायु दाब के क्षैतिज वितरण के विश्व प्रतिरूप का वर्णन कीजिए ?

उत्तर : वायुमण्डलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में अन्तर तथा पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से पृथ्वी पर वायु दाब के सात कटिबन्ध बनते हैं। जो इस प्रकार हैं :-



पृथ्वी के प्रमुख वायुदाब कटिबंध

1. विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबन्ध :-

- इस कटिबंध का विस्तार 5° उत्तर और 5° दक्षिणी अक्षांशों के मध्य हैं।
- इस कटिबंध में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। अतः यहाँ की वायु हमेशा गर्म होकर ऊपर उठती रहती हैं।
- इस कटिबन्ध में पवनें नहीं चलतीं। केवल ऊर्ध्वाधर (लम्बवत्) संवहनीय वायुधाराएँ ही ऊपर ही ओर उठती हैं। अतः यह कटिबंध पवन-विहीन शान्त प्रदेश बना रहता है। इसलिए इसे **शान्त कटिबन्ध** या **डोलड्रम** कहते हैं।

2. उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबन्ध

- यह कटिबन्ध उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्द्धों में 30° से 35° अक्षांशों के मध्य फैला है।

- इस कटिबन्ध में वायु लगभग शांत एवं शुष्क होती है। आकाश स्वच्छ मेघ रहित होता है। संसार के सभी गरम मरुस्थल इसी कटिबन्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित हैं क्योंकि पवनों की दिशा भूमि से समुद्र की ओर (Off Shore) होती है। अतः ये पवनें शुष्क हाती हैं।

3. उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबन्ध

- इस कटिबन्ध का विस्तार उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्द्ध में 60° से 65° अंश अक्षांशों के मध्य है।
- इस कटिबन्ध में विशेष रूप से शीतऋतु में अवदाब (चक्रवात) आते हैं।

4. ध्रुवीय उच्च वायु दाब कटिबन्ध

- इनका विस्तार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों (90° उत्तर तथा दक्षिण ध्रुवों) के निकटवर्ती क्षेत्रों में है।
- तापमान यहाँ स्थायी रूप से बहुत कम रहता है। अतः धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है।

प्रश्न 2. भूमण्डलीय या प्रचलित पवनों का वर्णन कीजिए ?

उत्तर : वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को भूमण्डलीय पवनें कहते हैं। ये पवनें एक वायु उच्च दाब कटिबन्ध से दूसरे निम्न वायु दाब कटिबन्ध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं:-

(1) सन्मार्गी या व्यापारिक पवनें

- उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबन्धों से भूमध्य रेखीय निम्नवायु दाब कटिबन्धों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवनें कहते हैं।
- कोरिऑलिस बल के अनुसार ये अपने पथ से विक्षेपित होकर उत्तरी गोलार्द्ध में उत्तर पूर्व दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणी-पूर्व-दिशा में चलती हैं।
- व्यापारिक पवनों को अंग्रेजी में **ट्रेड विंड्स** कहते हैं। जर्मन भाषा में ट्रेड का अर्थ निश्चित मार्ग होता है।
- विषुवत वृत्त तक पहुँचते-पहुँचते ये जलवाष्प से संतृप्त हो जाती हैं तथा विषुवत वृत्त के निकट पूरे साल भारी वर्षा करती है।

(2) पछुआ पवनें

- उच्च वायु दाब कटिबन्धों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबन्धों की ओर बहती हैं।
- दोनो गोलार्द्ध में इनका विस्तार 30° अंश से 60° अक्षांशों के मध्य होता है।
- उत्तरी गोलार्द्ध में इनकी दिशा दक्षिण-पश्चिम से तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में उत्तर-पश्चिम से होती है।
- व्यापारिक पवनों की तरह ये पवनें शांत और दिशा की दृष्टि से नियमित नहीं हैं। इस कटिबन्ध में प्रायः चक्रवात तथा प्रतियचक्रवात आते रहते हैं।

(3) ध्रुवीय पवनें

- ये पवनें ध्रुवीय उच्च वायु दाब कटिबन्धों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबन्धों की ओर चलती हैं।
- इनका विस्तार दोनो गोलार्द्धों में 60° अक्षांशों और ध्रुवों के मध्य है।
- बर्फीले क्षेत्रों से आने के कारण ये पवनें अत्यन्त ठंडी और शुष्क होती हैं।


प्रश्न 3. शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विकास की अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए ?

उत्तर : शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण कटिबन्ध में ही है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्द्ध में शीतऋतु में आते हैं परन्तु दक्षिणी गोलार्द्ध में जल भाग के अधिक होने के कारण लगभग सारा साल चलते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति **जे. बजर्कनीस के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धान्त** के आधार पर समझी जा सकती है। इनकी उत्पत्ति की निम्नलिखित अवस्थाएं हैं:-

अवस्था क :- इस सिद्धान्त के अनुसार इनकी उत्पत्ति दो विभिन्न ताप तथा आर्द्रता वाली वायुराशियों के विपरीत दिशा से आकर मिलने से होती है। कोरिऑलिस बल के अधीन ये पवनें एक दूसरे के लगभग सामान्तर चलती हैं। इन दोनों वायुराशियों के बीच वाताग्र स्थित होता है।

अवस्था ख :- इस अवस्था में चक्रवात की बाल्यावस्था को दर्शाया गया है इस अवस्था में उष्ण वायु राशि वाताग्र को धकेलकर शीतल वायु राशि में प्रविष्ट होने का प्रयास करती है और शीतल वायु राशि भारी होने के कारण नीचे आने लगती है। इससे वाताग्र तरंग के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब वाताग्र को स्पष्ट रूप से उष्ण एवं शीत वाताग्रों में बांटा जा सकता है।

इन वाताग्रों पर उष्ण तथा आर्द्र वायु ऊपर उठने को बाध्य हो जाती है, इसलिए आकाश प्रायः मेघाच्छादित हो जाता है और वृष्टि होती है



अवस्था ग :- इस अवस्था में चक्रवात की प्रौढ़ावस्था आरम्भ होती है। इस अवस्था में शीतल वायु तेजी से नीचे उतरकर उष्ण वायु को ऊपर धकेलती है जिससे उष्ण खण्ड का आकार छोटा हो जाता है।

अवस्था घ :- इस अवस्था में चक्रवात की प्रौढ़ावस्था पूर्ण रूप से विकसित हो गई है। इसमें शीत वाताग्र की शीतल वायु को उष्ण वायु ऊपर की ओर धकेलती है जिससे उष्ण वायु केन्द्र में स्थापित हो जाती है परिणाम स्वरूप वहां निम्न वायु दाब केन्द्र विकसित होने लगता है और शीतल वायु तेजी से केन्द्र की ओर चलने लगती है।

अवस्था ङ :- यह चक्रवात के समाप्त होने की पहली अवस्था है। शीतल वायु, उष्ण वायु को तब तक धकेलती रहती है जब तक उसका भू-पृष्ठ से सम्पर्क नहीं टूट जाता है।

अवस्था च :- इस अवस्था में चक्रवात पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है।

प्रश्न 4. पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? संक्षेप में बताओ।

उत्तर : तापमान व वायुमंडलीय दाब की भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है इस क्षैतिज गतिमान वायु को पवन कहते हैं। ये पवनें तीन संयुक्त प्रभावों का परिणाम हैं -

1. **दाब प्रवणता (Pressure Gradient) :-** वायुमंडलीय दाब जब कम दूरी पर परिवर्तित होता है तो पवनें तीव्र गति से चलती हैं।
2. **घर्षण बल (Frictional Forces) :-** धरातल से एक से तीन किलोमीटर की ऊँचाई तक घर्षण बल पवनों के वेग को प्रभावित करता है।
3. **कोरिऑलिस बल (Coriolis Force) :-** पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है इस कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी मूल दिशा से दायीं ओर एवं द. गोलार्ध में बायीं ओर विक्षेपित हो जाती है यह विक्षेपण विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। सन् 1884 ई. में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी. कोरिऑलिस ने इस का विवरण प्रस्तुत किया था।

प्रश्न 5. घोंड़े का अक्षांश किसे कहते हैं।

उत्तर : मध्य अक्षांशों को 60° – 65° उत्तर अक्षांशों के बीच।

प्रश्न 6. भू-विक्षेपी पवन (Geostrophic Wind) किसे कहते हैं।

उत्तर : जब समदाब रेखाएँ सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता कोरिऑलिस प्रभाव से संतुलित हो जाता है फलस्वरूप पवनें सम दाब रेखाओं के समांतर बहती हैं। इन्हें भू-विक्षेपी पवनें कहते हैं।

प्रश्न 7. मिलान करो।

स्थानीय पवनें

स्थान

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. लू | (क) U.S.A., कनाडा |
| 2. फोहन | (ख) भारत |
| 3. चिनूक | (ग) आल्प्स |
| 4. मिस्ट्रल | (घ) फ्रांस |

उत्तर : 1. ख 2. ग 3. क 4. घ

प्रश्न 8. ऊँचाई के साथ जल वाष्प की मात्रा क्यों तेजी से कम होने लगती है।

उत्तर : जल वाष्प वायुमंडल में विभिन्न मात्रा में पायी जाती है। यह स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। ऊँचाई के साथ तापमान कम हो जाता है जिससे जल वाष्प की मात्रा भी कम हो जाता है।

प्रश्न 9. एल-निनो क्या है? दक्षिणी दोलन से इसका क्या संबंध है? विश्व की जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर : मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर

प्रवाहित होती हैं, और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति **एल-निनो** कहलाता है।

एल-निनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और आस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है।

दक्षिणी दोलन तथा **एल-निनो** की संयुक्त घटना को ई.एन.एस. ओ. (ENSO) के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में वृहत् मौसम संबंधी भिन्नताएँ देखी जाती हैं, जैसे—दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है, आस्ट्रेलिया व कभी-कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है।

प्रश्न 10. वायुराशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इनके उद्गम क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

उत्तर : वायुराशियाँ पाँच प्रकार की होती हैं :—

	उद्गम क्षेत्र
i) उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायुराशि (mT)	महासागर
ii) उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायुराशि (cT)	महाद्वीप
iii) ध्रुवीय महासागरीय वायुराशि (mP)	ध्रुवीय महासागर
iv) ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशि (cP)	ध्रुवीय महाद्वीप
v) महाद्वीपीय आर्कटिक वायुराशि (cA)	आर्कटिक महाद्वीप

उष्णकटिबंधीय वायुराशियाँ गर्म होती हैं तथा ध्रुवीय वायुराशियाँ ठंडी होती हैं। वायुराशियों के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

	उद्गम क्षेत्र
i) उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर	उष्ण महासागर
ii) उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल	उष्ण मरुस्थल
iii) उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर	ठंडे महासागर
iv) उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र	बर्फीला महाद्वीप
v) स्थाई रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप, अंटार्कटिक तथा आर्कटिक क्षेत्र।	अंटार्कटिका तथा आर्कटिक